

Overtrek voor toetsenbord



Naaibenodigheden


- Husqvarna Viking naaimachine
- 50 cm rood linnen
- Restjes wit linnen voor de applicaties
- Naaigaren
- Sulky borduurgaren dikte 30, wit.
- Versteving (Vliesofix/Steam a Seam 2)
- Husqvarna Viking Tear-Away™ scheurvlieseline
- Doorslagvoet (411 85 03-45)

Naar keuze:

- Applicatievoet (412 27 70-45)

KNIPPEN

Meet de breedte, hoogte (incl. de toetsen!) en lengte van uw toetsenbord. Voeg aan alle kanten 1 cm naadtoeslag toe. Knip een stuk voor de zijkanten uit dubbele stof (zie illustratie 1). Knip twee stofdelen voor de bovenkant (voor de stevigheid).



Illustratie 1.

Neem het patroon voor de handen op deze pagina op de Fliesofix over (of teken uw eigen handen na) en strijk de versteving op de verkeerde kant van de witte linnen stof. Knip de handen uit.

Verwijder de beschermlaag van het klevende oppervlak en plak de uitgeknipte handen op de bovenkant vast.


Rijg nu in met rood naaigaren als boven- en onderdraad. Naai de zijnaad van het zijstuk met een rechte steek. Pers de naadtoeslagen open. Klik naaivoetje J vast. Vouw het zijstuk in de lengte dubbel en werk de gerafelde randen af. Illustratie 2.

Leg de stukken voor de bovenkant met de verkeerde kanten op elkaar en werk de zijkanten af, zodat het één stuk wordt.


Rijg de machine weer in met wit borduurgaren als boven- en onderdraad, Klik de doorslagvoet vast en naai franje rondom het zijstuk. Kies een cordonsteek (Designer I: menu F, steek 4, Designer II: Stitch d-Card A1, steek 28). Zet de steeklengte op 0,4 en de breedte op 4,0. Zet de draadspanning op 1,4. Naai op 1 cm van de afgewerkte rand van het zijstuk, met scheurvliesselijn onder de stof. Vouw de lusjes met uw vinger naar de gevouwen rand en naai ze op de onderstof vast. Naai met een rechte steek en naai over het begin van de lusjes. Verwijder de vliesselijn. Illustratie 3.

Rijg in met rood naaigaren. Speld het zijstuk op de dubbele bovenkant, met de goede kanten op elkaar. Leg het zijstuk op de bovenkant en naai aan elkaar met naaivoetje A, precies boven de cordonsteek. Knip de naadtoeslagen van de hoeken van de bovenkant schuin in. Keer en pers de stof.

Knip de cordonsteek tot franje.



Illustratie 2.



Illustratie 3.

