


Bordstablett 2 – slingrande sömmar

Design: Tineke Pot, Nederländerna



Material

(till en bordstablett)

- Husqvarna Viking symaskin
- 20 x 160 cm guldfärgat thaisiden
- 10 x 160 cm mörkrött thaisiden
- 45 x 45 cm bomullstyg till bordstablettens undersida,
- 100 x 45 cm Vlieseline™ Thermolam 272 påpressbart mellanlägg
- Sytråd
- Röd brodertråd 30
- Guldmalltråd
- Brodernål nr 90
- Pictogrampen
- Husqvarna Viking Grid Marker™ (412 66 18-01)
- Applikationsfot (412 27 70-45)
- Säkerhetsnålar


Extra tillbehör:

- Öppen pressarfot för frihandsquiltning (se Tillbehörskatalogen för artikelnumret till din symaskin)
- Rullkniv, linjal och skärmatta (se Tillbehörskatalogen)

6 mm sömsmån är inräknad i måtten.


TILLKLIPPNING OCH SÖMNAD

För över mallen till mönsterpapper och klipp ut. Trä symaskinen med vanlig sytråd som över- och undertråd. Snäpp fast pressarfot A. Lägg det mörkröda tyget på det guldfärgade räta mot räta. Sy ihop dem med raksöm. Pressa isär sömsmänen. Lägg mallen på tyget, rita av 8 trianglar med pictogrampen och klipp ut. Sy ihop trianglarna till en åttahörning. Pressa sömsmänen mot ena sidan.



Vik det påpressbara mellanlägget dubbelt så att det får måtten 50 x 45 cm. Klipp det i samma form som överdelen men minska med 6 mm vilket motsvarar sömsmänen. Lägg de två styckena mellanlägg under överdelen. Fäst med säkerhetsnålar.


Rita ett ruttmönster med pictogrampena och Grid Marker markeringsmall på varannan guldtiangel. Trä med guldmalltråd som övertråd och sytråd i en passande färg som undertråd. Sätt i en brodernål nr 90. Snäpp fast pressarfot A eller applikationsfoten för att se sömmen bättre. Sy med raksöm genom alla tyglager längs markeringarna.




Rita slingrande sömmar med pictogrampena på de återstående guldtianglarna och sy i markeringarna med raksöm.

Om du har Designer I, Designer II eller Quilt Designer kan du välja en slingrande söm direkt i meny E. Du kan också välja frihandsraksömmen i meny V-1 och sy med den öppna pressarfoten för frihandsquiltning.

Sy slingrande sömmar på de mörkröda delarna ovanför de guldfärgade partierna med ruttmönster.



Snäpp fast pressarfot B eller applikationsfoten. Sy två olika dekorsömmar i form av ett X tvärs över bordstabletten (se illustration). Vi använde söm (DI: E11, DII, QD: E111). Börja och sluta i diket mellan det röda och det guldfärgade tyget.



Trä med röd brodertråd som övertråd och sytråd i en passande färg som undertråd. Sätt i en vanlig nål. Välj söm (DI: N12, DII, QD: N12) och sy nästa X på samma sätt. Du kan använda andra dekorsömmar för att sätta personlig prägel på bordstabletten.

Trä med guldmalltråd som övertråd och sytråd i en passande färg som undertråd. Sätt i en brodernål nr 90. Välj satinsöm och sy runt om de mörkröda partierna med de slingrande sömmarna.

Klipp till en undersida till bordstabletten av bomullstyg. Lägg understycket på ovanstycket räta mot räta. Sätt i en vanlig nål. Snäpp fast pressarfot A och sy runt om med raksöm och 6 mm sömsmån men lämna en 12 cm öppning att vränga igenom.

Vräng och pressa.

Smygsy ihop öppningen.