

Dekorieren nach Herzenlust!

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf, nähen und verzieren Sie eine selbstgenähte Tasche.



Das brauchen Sie:

- Eine Husqvarna Viking Nähmaschine
- 60 cm Jeansstoff, Segeltuch oder anderer Heimdeko-Stoff, für die Tasche und den Besatz
Vlies zum Aufbügeln
- 130 cm x 5 cm breites Schrägband aus dem Taschen- oder aus kontrastfarbenen Stoff).
- 40 cm Futterstoff

Zuschneiden

Drucken und schneiden Sie die Schnittmusterteile aus. Kleben Sie die Schnittbögen A an den Markierungen X/0 zusammen. Legen Sie das Schnittteil A auf Ihren Stoff, der im Stoffbruch liegt und schneiden Sie zweimal Stoff für die Tasche sowie Vlies aus. Bügeln Sie das Vlies auf die linke Stoffseite der Tasche auf. Schneiden Sie die Tragegriffe laut der Markierung aus. Schneiden Sie zwei Futterteile von Schnittmusterteil C (Futter im Stoffbruch legen) und zweimal Stoff sowie Vlies von Schnittmusterteil B (ebenfalls im Stoffbruch liegend) aus. Alle Schnittteile enthalten 6 mm Nahtzugabe.


Verzieren und Dekorieren

Verzieren Sie Ihre Tasche mit Stickereien, dekorativen Stichen, Freihand-Nähereien oder ganz nach Ihrem Geschmack. Spielen Sie mit Nähtechniken, benutzen Sie Ziergarne, Maschinenstickgarn und verwenden Sie die optionalen Nähfüße von Husqvarna Viking.


Nähen

Bügeln Sie das Vlies auf beide Besätze links auf. Schneiden Sie die Tragegriffe an der markierten Linie aus.


Legen Sie die Besatzteile rechts auf rechts auf den Taschenstoff auf. Nähen Sie mit Geradstich um den Tragegriff mit 6 mm Abstand zur Kante. Zwickeln Sie die Naht in den Rundungen ein und schneiden Sie die Nahtzugabe etwas zurück. Wenden Sie den Besatz auf die linke Seite, indem Sie diesen durch den Tragegriff ziehen. Bügeln Sie und steppen Sie von rechts den Tragegriff ab.




Stecken Sie mit Stecknadeln das Futter rechts auf rechts an die Unterseite des Besatzes und nähen Sie das Futter und den Besatz. Die gegenüberliegende Seite ebenso verarbeiten. Bügeln Sie die Naht. Das Futter ist richtig platziert, wie in der Abbildung zu sehen ist. Die Seitennähte sind noch offen. Schneiden Sie zwei Schrägstreifen zu. (65 cm lang). Falten Sie diese links auf links der Länge nach und bügeln Sie sie.



Beginnen Sie 1,5 cm unterhalb der Besatz-/Futternäht mit dem Aufnähen des Schrägbandes. Das Schrägband auf die linke Taschenseite auflegen, die Schnittkanten zeigen nach außen. Nähen Sie mit 6 mm Nahtzugabe das Band auf.

Verwenden Sie anschließend den Zickzack- oder den Applikationsstich , spiegeln Sie den Stich und nähen Sie das Schrägband von rechts an.



Die Tasche rechts auf rechts legen, die Seitennähte treffen aufeinander. Nähen Sie, beim Schrägband beginnend, diagonal in das Futter, um eine 1,5 cm breite Nahtzugabe zu erhalten. Nähen Sie, wie abgebildet bis zur Taschenunterseite. Versäubern Sie die offenen Schnittkanten.

Legen Sie die Taschenecken passgenau aufeinander und nähen Sie den Taschenboden. Versäubern Sie die Schnittkante.

Wenden Sie die Tasche nach rechts.



 **Husqvarna**

VIKING