

Christmas Snowball

Ontwerp: Jennifer Lokey voor Four Corners, VS. Uiteindelijke afmetingen 137 x 137 cm.



Naaibenodigbeden

Katoenen quiltstof: 114 cm

- *Wit 160 cm*
- *Groen 50 cm*
- *Lichtrood 60 cm*
- *Rood 120 cm*
- *Bies 50 cm*
- *Achterkant 3,10 m*
- *Wattering 150 x 150 cm*
- *Lichte kleur garen*
- *Kleur garen als achterkant*
- *Sulky transparant garen*
- *Schmetz Quiltnaalden (412 40 20-01)*
- *Veiligheidsspelden*
- *Husqvarna Viking Liniaal (412 66 17-01) of (412 66 15-01)*
- *Husqvarna Viking Snijmat (412 66 13-01)*
- *Olfa Ergonomisch® Rolmesje (415 16 42-01)*

In alle afmetingen is een naadtoeslag van 6 mm inbegrepen.
Alle stoffen wassen en strijken voordat u deze knipt en naait.

KNIPPEN

- In wit:
40 vierkanten, 16,5 cm
32 vierkanten 6,5 cm
- In groen:
109 vierkanten, 6,5 cm
- In lichtrood:
128 vierkanten, 6,5 cm
- In rood:
260 vierkanten 6,5 cm
- Van stof voor de bies:
7 repen 5,5 cm x stofbreedte

NAAIEN

Klik naaivoet A vast. Plaats Stitch d-Card E1. Selecteer steek E1 01 voor een perfecte naad van 6 mm waarbij de stofrand precies gelijk loopt met de rand van de A-voet.

SNEEUWBALBLOKKEN – 40 STUKS

Teken een diagonale lijn op de achterkant van 160 rode vierkanten van 6,5 cm. Dit wordt uw stiklijn. Om de driehoeken voor de hoeken te maken, plaatst u vier van de vierkanten van 6,5 cm op de hoeken van een wit vierkant van 16,5 cm, met de goede kanten op elkaar. Kijk goed naar de richting van de getekende diagonale lijnen. Naai over de getekende lijnen. **ILL. 1.** Knip voorzichtig de twee lagen stof in de hoek weg maar laat 6 mm naadtoeslag over. Strijk de overige hoeken omhoog om de vierkante hoeken te herstellen. **ILL. 2.**

BLOK I – 13 STUKS

Selecteer steek E101. Met vierkanten van 6,5 cm maakt u een nine patch (een vierkant van 3 x 3 blokken) van vier lichtrood, vier rood en één groen. Het groene vierkant bevindt zich in het midden van de nine patch en de lichtrode vierkanten bevinden zich op de vier hoeken. **ILL. 3.**

BLOK II – 12 STUKS

Met vierkanten van 6,5 cm maakt u een nine patch van vier rood, vier groen en één lichtrood. Het lichtrode vierkant bevindt zich in het midden van de nine patch en de groene vierkanten bevinden zich op de vier hoeken. **ILL. 4.**

BLOK III – 16 STUKS

Met vierkanten van 6,5 cm maakt u een nine patch van vier lichtrood, drie groen en twee wit. De groene vierkanten bevinden zich in het midden en op de twee hoeken. De witte bevinden zich op de overige twee hoeken. **ILL. 5.**

Kijk naar de afbeelding en leg negen blokken horizontaal en negen verticaal. Zorg dat u nine patch blok III zo draait dat de groene rij zich in de juiste positie bevindt. Naai voor elke rij negen blokken aan elkaar. Naai de negen rijen aan elkaar voor de bovenkant van de quilt. **ILL. 6.**

QUILTEN

Plaats de achterkant op een vlakke ondergrond met de achterkant naar boven. Plaats de wattering op de achterkant en plaats de bovenkant van de quilt met de goede kant naar boven op de wattering.

Bevestig de lagen aan elkaar met veiligheidsspelden, daarbij gebruik makend van één à twee veiligheidsspelden per blok.




Illustration 1.







Illustration 2.



Blok I. Illustration 3.



Blok II. Illustration 4.



Blok III. Illustration 5.

Met een liniaal en een pictogrammen tekent u lijnen – met ongeveer 7 cm tussenruimte – van hoek naar hoek over de gehele bovenkant van de quilt. Zorg dat de hoeken en naden goed op elkaar aansluiten.

Rijg de machine in met transparant garen als bovendraad en naaigaren in de kleur van de achterkant als onderdraad.

Gebruik naaivoet A en steek A1 02. Stel de steeklengte in op 3,0 en het Sensor Systeem zal de lagen soepel transporteren.

Volg de diagonale lijnen om het gehele oppervlak te quilten.




Illustration 6.

BIES

Rijg de machine opnieuw in met naaigaren als bovendraad en een bij het materiaal passende kleur garen als onderdraad. Gebruik naaivoet A en steek A1 02.

Naai de repen aan elkaar zodat ze lang genoeg zijn om de gehele quilt te omranden. Doe dit met een bieszoom om ophoping in de zoom te voorkomen. Leg daarvoor twee repen stof in een hoek van 90° op elkaar (goede kanten op elkaar) en naai diagonaal. **ILL. 7.**




Illustration 7.

Knip de zomen tot 1 cm weg en pers deze open.

Naai de overige repen op dezelfde manier aan elkaar. Vouw de repen in de lengte doormidden en pers ze met de strijkbout.

Beginnend bij de onderste rand van de quilt, legt u een reep aan de achterkant van uw quilt, met de onafgewerkte randen op elkaar.

Druk op naaldstop omlaag. Begin met naaien 5 cm vanaf het begin van de bies en stop 6 mm voor de eerste hoek. Als de naald omlaag staat, zal de sensor-gestuurde naaivoet automatisch de naaivoet omhoog brengen, daarbij de exacte draaihoogte van de stoflagen aanvoelend. Draai in de richting van de hoek en naai diagonaal naar de hoek. **ILL. 8.**



Illustration 8.

Vouw de bies over de diagonaal genaaide lijn en weer terug langs de rand van de quilt. Begin weer met naaien, 6 mm vanaf de rand. Ga zo de hele rand rond. **ILL. 9.**



Illustration 9.

Voor het naaien van een diagonale zoom waar de twee uiteinden elkaar raken, vouwt u één stuk omhoog, de andere omlaag en perst u deze. **ILL. 10.**

Speld langs de vouwlijnen aan elkaar en naai, zorg ervoor dat u de quilt niet aan deze zoom vastnaait. Knip de overtollige stof weg. Keer de bies met de goede kant naar buiten en speld vast. Vouw het overtollige materiaal in de hoeken in een punt. Met naaivoet A en rechte steek A1 02 naait u de bies vast vanaf de goede kant van de quilt. Het unieke Husqvarna Viking Sensor Systeem zal alle lagen soepel transporteren. Om de quilt te voorzien van uw naam, de naam van de quilt, datum en andere informatie gebruikt u de letters en cijfers van uw Husqvarna Viking Stitch d-Card O1. Meer informatie over het programmeren van letters vindt u in de Quilt Designer handleiding.



Illustration 10.



Husqvarna

VIKING