

## Cape royale

*Conçu et créé par Tinneke Pot*

*Les mesures de cette cape amusante et simple à réaliser correspondent à un enfant de 5 ans environ.*



### **Fournitures**

- \* Machine à coudre Husqvarna Viking
- \* 90 cm (1 yd) de tissu peluche rouge, d'au moins 110 cm (43 3/8") de large
- \* 60 cm (3/8" yd) de tissu en maille polaire de 150 cm (59") de large
- \* Chutes de feutre noir pour les tâches
- \* Fils rouge, blanc et noir
- \* 48 cm (19") d'élastique de 2 cm (3/4") de large
- \* 1 boucle
- \* 1 épingle de sûreté
- \* 1 aiguille pour couture à la main

### **Accessoires Husqvarna Viking**

- \* Pied bordeur pour piqûre à droite (412 40 77-45)

Retrouvez ces accessoires et bien d'autres encore dans le Guide d'Utilisation des Accessoires Husqvarna Viking, chez votre Distributeur Agréé ou sur le site Internet [www.husqvarnaviking.com](http://www.husqvarnaviking.com).

1 cm (3/8") de rentré inclus dans toutes les mesures.

## DECOUPE

Tissu peluche rouge :

1 pièce de 110 cm (43 3/8") de large et 77 cm (30 3/8") de long.

Tissu en maille polaire :

Une bande de 20 cm (8") de large et de 130 cm (51 1/4") de long pour le bord inférieur.

Deux bandes de 11 cm (4,5") de large et de 72 cm (28 3/8") de long pour les bords du devant.

Découpez les tâches noires dans le feutre noir.

## COUTURE

Repliez et repassez 1 cm (3/8"), puis 5 cm (2") du bord supérieur en peluche rouge. Fixez avec des épingles. Installez le pied bordeur pour piqûre à droite. Enfilez la machine avec du fil rouge comme fil supérieur et fil de canette. Piquez au point droit le long du bord inférieur replié. Installez le pied-de-biche A et piquez 2,5 cm (1") au-dessus de la couture précédente pour former une coulisse. Illustration A.

Insérez l'élastique dans la coulisse en utilisant l'épingle de sûreté. Piquez à chaque extrémité pour maintenir l'élastique en place.

Enfilez la machine avec du fil blanc comme fil supérieur et fil de canette. Réglez la couture sur tissu non extensible épais avec le Guide de Couture ou réglez la longueur de point à 3,0. Pliez en deux sur la longueur, endroit contre endroit, une des bandes de tissu en maille polaire pour les bords de devant. Piquez le côté court avec 1 cm (3/8") de rentré. Coupez le coin et retournez sur l'endroit. Illustration B.

Placez le bord du tissu en maille polaire et le devant de la cape, endroit contre endroit, les bords bruts alignés et épinglez. Installez le pied-de-biche B et sélectionnez un point de surjet  $\otimes$  (Designer I : A18) ou utilisez votre surjeteuse Huskylock. Assemblez les côtés courts avec 1 cm (3/8") de rentré. Coupez le tissu superflu près des coutures. Répétez cette opération pour l'autre devant. Illustration C.

Installez le pied-de-biche A. Pour la partie inférieure de la cape, pliez en deux sur la longueur le tissu en maille, endroit contre endroit. Piquez les côtés courts avec 1 cm (3/8") de rentré. Coupez les coins et retournez sur l'endroit. Placez le tissu en maille polaire, endroit contre endroit sur le bord inférieur de la cape, les bords bruts alignés, et épinglez. Installez le pied-de-biche B et sélectionnez un point de surjet  $\otimes$  (Designer I : A18) ou utilisez votre Huskylock. Assemblez les côtés courts avec 1 cm (3/8") de rentré. Coupez le tissu superflu près des coutures.

Utilisez le fil noir comme fil supérieur et sélectionnez un point zigzag piqué. Fixez les points de feutre noir ici et là sur la bordure blanche de la cape.

Attachez les fixations de la boucle au niveau des bords supérieurs de chaque côté des devants.




Illustration A.




Illustration B.




Illustration C.



 **Husqvarna**

**VIKING**